

Windows10 言語バーの表示要領 (Windows 10 Version 1903・1909)

Windows10 の言語バーは既定ではインジケータ部に小さく入力モードのみが表示されていて、変換モードや IME パッドなどのボタンは見えません。




入力モードの文字を右クリックすると、ポップアップメニューが出て各種の機能や設定が使えるようになっています。



Windows7 までと同じように言語バーをデスクトップに表示させる切り替え操作です。

- (1) スタートボタンをクリック、
- (2) スタートメニューの「設定」をクリック



「Windows の設定」画面が開いたら、


(3) 「時刻と言語」をクリック、



「時刻と言語」の画面に変わったら、


(4) 左側メニューの「言語」をクリック、

(5) 右側の「関連設定」項の「スペルチェック、入力、およびキーボードの設定」をクリック、



「入力」の画面に変わったら、

- (6) 左側メニューの「入力」が選択されているのを確認し、
- (7) 「その他のキーボード設定」項の「キーボードの詳細設定」をクリック、



「キーボードの詳細設定」画面に変わったら、

- (8) 「入力方式の切り替え」項の「使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用する」のチェックボックスにチェックを入れ、
- (9) [×] をクリックしてウィンドウを終了します。



(10) デスクトップ画面に戻ると、デスクトップに言語バーが現れています（フロート表示）。



ここまでの操作で言語バーがデスクトップに表示されない場合は、

「キーボードの詳細設定」画面で、

「入力方式の切り替え」項の「使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用する」のチェックボックスのチェックに加え、その次にある

(11) 「言語バーのオプション」をクリックし、



「テキストサービスと入力言語」ダイアログボックスが出たら、


(12) デスクトップ上でフロート表示する (F)

又は

タスクバーに固定する (D)

を選択し、

(13) 又は をクリックします。




- (14) デスクトップ画面に戻ると、デスクトップ又はタスクバーに言語バーが現れています。



言語バーを移動したり、タスクバーに入れる場合は、


- (11) 言語バー左端の点々の部分をドラッグすると移動できます。



(11)ドラッグで移動する


また、タスクバーに入れる場合は、タスクバーまでドラッグします。

- (12) フルサイズの言語バーがタスクバー内に入ります。



言語バーをデスクトップにフロート表示する場合は、

- (13) 言語バーの筆部分を右クリック、



- (14) ポップアップメニューの「言語バーの復元(R)」をクリックします。

(13)右クリック

- (15) 言語バーがタスクバーから抜け出し、フロート表示になります。

